


Le vrai logiciel, expliqué étape par étape

45 étapes illustrées : création du dépôt, jumeau 3D, réception, préparation, colisage, livraison, inventaire et pilotage.



Une page par étape : action à réaliser, capture du logiciel et résultat à vérifier. Les images proviennent de la recette sur les écrans originaux. Les opérations fictives sont réellement enregistrées ; les autres modules sont consultés.

Lecture à l'écran recommandée : agrandir les captures pour lire les champs. Le format paysage A3 préserve les images. La version HTML permet de cliquer sur chaque image pour l'agrandir.

Ouvrir la Démo et choisir son rythme

1. Fermer l'ancienne fenêtre LogiScan360, puis double-cliquer sur LOGISCAN360 - DEMO LOGICIEL REEL sur le Bureau.
2. Vérifier le bandeau orange MODE DÉMONSTRATION et le numéro d'étape du guide.
3. En lecture manuelle : Montrer / exécuter cette étape, puis Suivant. Revenir à cet écran réouvre le module correspondant sans remettre la session à zéro.
4. Choisir 60 s · confortable (réglage initial), 90 s · apprentissage pour expliquer davantage, ou 45 s · présentation. Cliquer Automatique pour démarrer.
5. Le compte à rebours commence lorsque l'écran est prêt. Il est suspendu pendant les actions et transitions. Pause automatique arrête le défilement.
6. Pendant une transition, attendre Écran prêt : les commandes sont temporairement bloquées pour éviter deux changements concurrents.
7. Les formulaires remplis sont montrés avant validation. Les actions automatiques enregistrent les opérations fictives ; utiliser Pause pour commenter ou prendre la main.


Sommaire 1/2 - retrouver une étape

- 01 Le vrai LogiScan360
- 02 Produits, lots, familles et conditionnements
- 03 Fournisseurs
- 04 Créer le dépôt et son implantation
- 05 Administration complète du dépôt
- 06 Emplacements et règles de stockage
- 07 Carte 2D
- 08 Jumeau 3D
- 09 Fonctions du jumeau 3D
- 10 Mode implantation
- 11 Créer la commande fournisseur
- 12 Réception totale A - multi-lots
- 13 Réception partielle B - reliquat
- 14 Qualité C - commercial et quarantaine
- 15 Refus qualité et traçabilité
- 16 Réapprovisionnement grand rack
- 17 Réapprovisionnement magasin
- 18 Créer les commandes clients
- 19 Confirmer et réserver
- 20 Prélèvement FEFO
- 21 Contrôle et colisage
- 22 Expédition et livraison
- 23 Jumeau 3D après les mouvements

Sommaire 2/2 - retrouver une étape

- 24 Transfert physique interne
- 25 Mission d’inventaire
- 26 Stocks et quarantaine
- 27 Historique WMS
- 28 Pilotage WMS
- 29 Copilote WMS
- 30 Pilotage achats
- 31 Journal et dossier achat
- 32 Approvisionnement
- 33 Factures fournisseurs
- 34 Prix de revient et coûts
- 35 Factures clients
- 36 Stock multi-sites
- 37 Transferts inter-sites
- 38 Mouvements de stock
- 39 Pertes
- 40 RH et utilisateurs
- 41 Paramètres du logiciel
- 42 Pilotage Supply Chain
- 43 Centre de Commandement IA
- 44 Rapports et exports
- 45 Bilan dans le tableau de bord

01 / 45 - Le vrai LogiScan360



À faire dans le logiciel


Retrouvez le tableau de bord, les menus et les outils habituels. Les données sont fictives et isolées.

À vérifier

Tableau de bord original, profil Administrateur Démo et données fictives identifiables.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

02 / 45 - Produits, lots, familles et conditionnements



À faire dans le logiciel


Ouvrir les fiches produit et leurs réglages de lot, DLC/DDM, TVA, conditionnement et seuils.

À vérifier

Quatre références DEMO-A à DEMO-D, avec familles, TVA, conditionnements et seuils.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

03 / 45 - Fournisseurs



À faire dans le logiciel


Consulter les deux fournisseurs fictifs et les commandes associées.

À vérifier

Deux fournisseurs fictifs consultables dans les fiches et les commandes.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

04 / 45 - Créer le dépôt et son implantation



À faire dans le logiciel


Utiliser l'assistant réel pour créer Boréal : zones, allées, racks, niveaux et adresses.

À vérifier

Dépôt DEMO-BOREAL créé ; la structure et ses adresses existent réellement dans le WMS.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

05 / 45 - Administration complète du dépôt



À faire dans le logiciel


Ajouter un dépôt annexe avec les vrais dialogues ; consulter et modifier les éléments de structure.

À vérifier

Annexe fictive ajoutée par les dialogues du logiciel. Elle peut rester vide.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

06 / 45 - Emplacements et règles de stockage



À faire dans le logiciel


Consulter capacité, état, niveaux et rôle de stockage ; affecter les adresses de picking.

À vérifier

Adresse sélectionnée et état vérifié ; blocage et déblocage disponibles.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

07 / 45 - Carte 2D



À faire dans le logiciel


Afficher l’implantation réellement enregistrée, ses zones, adresses et états.

À vérifier

Implantation enregistrée lisible en 2D. Les zones et adresses correspondent au dépôt.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

08 / 45 - Jumeau 3D



À faire dans le logiciel


Afficher le dépôt créé dans le vrai jumeau 3D, déplacer la vue et sélectionner une adresse.

À vérifier

Boréal sélectionné ; les racks et emplacements apparaissent dans la scène 3D.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

09 / 45 - Fonctions du jumeau 3D



À faire dans le logiciel


Recherche, localisation, filtres, sélection, centrage, isolation du rack et détails stock/lot.

À vérifier

Recherche, localisation, centrage et isolation du rack utilisables ; filtres et caméra vérifiés.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

10 / 45 - Mode implantation



À faire dans le logiciel


Ouvrir les outils de configuration et d’implantation d’origine.

À vérifier

Implantation enregistrée avec réserve, picking, dimensions et équipements.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

11 / 45 - Créer la commande fournisseur



À faire dans le logiciel


Saisir A100, B50, C30 et un échantillon D1 dans le formulaire habituel puis créer et envoyer.

À vérifier

Commande envoyée : A100, B50, C30, D1 ; total 181 unités.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

12 / 45 - Réception totale A - multi-lots



À faire dans le logiciel

Contrôler et réceptionner A100 avec deux lots et deux dates, dans la vraie réception WMS.

À vérifier

A100 reçus, avec deux lots de 60 et 40 unités et deux dates conservées.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

13 / 45 - Réception partielle B - reliquat

LOGISCAN 360
Enterprise Supply Chain

CONNECTÉ
Administrateur Démo
Administrateur

PRO
Changer d'environnement

PILOTAGE

- Tableau de bord
- Pilotage Supply Chain
- Centre de Commandement IA
- Journal
- Rapports

STOCK

- Produits
- Mouvements
- Stock multi-sites
- Transferts inter-sites

MODE DÉMONSTRATION - DONNÉES FICTIVESLogiScan360 — écrans et outils d'origineQuitter la démonstration

ARTICLEDEMO-CRELIQUAT AVANT30REÇU PHYSIQUE30CONFORME30

Produit frais Polaris

AVARIÉ0MANQUANT0DÉCISION AVARIEAucune a LOTLOT...

DLC / DDMjj/mm/aa

OBSERVATIONConforme

ARTICLEDEMO-DRELIQUAT AVANT1REÇU PHYSIQUE1CONFORME1

Échantillon qualité

AVARIÉ0MANQUANT0DÉCISION AVARIEAucune a LOTLOT...

DLC / DDMjj/mm/aa

OBSERVATIONConforme

13/45 - Réception partielle B — reliquatRéduire le guide

Réceptionner B45 sur B50 ; conserver les 5 unités restant à livrer.

PrécédentRevenir à cet écranMontrer / exécuter cette étapeSuivantAutomatique - 90 s90 s - apprentissage

13. Réception partielle B — reliquatRéinitialiser la DémoRapport de session

Réceptionner B45 sur B50 ; conserver les 5 unités restant à livrer.

Action dans LogiScan360 en cours...

À faire dans le logiciel


Réceptionner B45 sur B50 ; conserver les 5 unités restant à livrer.

À vérifier

B45 reçus ; 5 unités restent à recevoir.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

14 / 45 - Qualité C - commercial et quarantaine



À faire dans le logiciel


Réceptionner C30 : 25 conformes, 5 physiquement isolés.

À vérifier

C30 physiques : 25 commerciaux et 5 en quarantaine.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

15 / 45 - Refus qualité et traçabilité



À faire dans le logiciel


Isoler et rebuter D1 depuis la réception puis le contrôle qualité. Montrer les restrictions du profil opérateur.

À vérifier

D1 refusé et sorti en rebut avec un motif ; C5 restent isolés.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

16 / 45 - Réapprovisionnement grand rack



À faire dans le logiciel


Ouvrir la fiche A, régler Mini 80 / Maxi 100 en mode WMS Manuel, puis prévisualiser et exécuter la vraie mission réserve vers grand rack avec les contrôles opérateur.

À vérifier

Mission réelle réserve vers grand rack exécutée ; le stock total A reste 100.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

17 / 45 - Réapprovisionnement magasin



À faire dans le logiciel


Repasser la fiche A en mode WMS Auto, puis exécuter la proposition réelle grand rack vers magasin picking.

À vérifier

Mission réelle grand rack vers magasin exécutée ; le stock total A reste 100.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

18 / 45 - Créer les commandes clients



À faire dans le logiciel


Utiliser le formulaire d’origine pour Atelier Azur A20 et Comptoir Nova B8.

À vérifier

Deux commandes : Atelier Azur A20 à expédier, Comptoir Nova B8 à retirer.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

19 / 45 - Confirmer et réserver



À faire dans le logiciel


Confirmer la commande A20 avec le bouton habituel et créer sa préparation.

À vérifier

Réservations enregistrées ; la mission Picking de A20 est créée.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

20 / 45 - Prélèvement FEFO



À faire dans le logiciel


Prélever les 20 A en validant la quantité réellement prélevée dans le dialogue du Picking.

À vérifier

A20 prélevés ; le stock A passe à 80 et le colis à préparer est créé.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

21 / 45 - Contrôle et colisage



À faire dans le logiciel


Contrôler la ligne, enregistrer le poids fictif 2 kg et valider le colis.

À vérifier

Colis contrôlé et validé avec le poids fictif de 2 kg ; une expédition existe.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

22 / 45 - Expédition et livraison



À faire dans le logiciel


Choisir un transporteur, saisir le suivi fictif, expédier puis confirmer la livraison.

À vérifier

Suivi fictif enregistré et livraison confirmée ; A reste à 80 sans seconde sortie.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

23 / 45 - Jumeau 3D après les mouvements



À faire dans le logiciel

Chercher A dans le jumeau 3D après l'expédition, sélectionner son adresse et vérifier la quantité, les lots et les dates dans le panneau d'origine.

À vérifier

DEMO-A localisé dans Boréal ; adresse, quantité, lot et date visibles.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

24 / 45 - Transfert physique interne

MODE DÉMONSTRATION - DONNÉES FICTIVES

LogiScan360 — écrans et outils d'origine

Quitter la démonstration

LOGISCAN 360

Enterprise Supply Chain

CONNECTÉ

Administrateur Démo

Administrateur

PRO

Changer d'environnement

PILOTAGE

Tableau de bord

Pilotage Supply Chain

Centre de Commandement IA

Journal

Rapports

STOCK

Produits

Mouvements

Stock multi-sites

Transferts inter-sites

Inventaires

Pertes

VENTES

Référence mission

Ex. MIS-2026-8545

Identifiant apprenant

Ex. APP-001

Exporter traces Formateur JSON

Utilisez les filtres date, utilisateur, document ou type ci-dessous pour limiter l'export à la session concernée. PRO exporte les faits ; la validation et la note restent exclusivement dans Formateur.

Recherche

Produit, mouvement, commentaire...

Type

Tous les types

Date

jj/mm/aaaa

Utilisateur

Tous les utilisateurs

Document

N° commande, BL...

Effacer les filtres

DATE	02/10/2026 09:55:30	N° MOUVEMENT	MVT-20261002055530356-9178	TYPE	Transfert sortant	PRODUIT	DEMO-B
						– Compote Azur	
QTÉ	-23	STOCK AVANT	45	STOCK APRÈS	22	DOCUMENT	—
DÉPART	DEMO-BOREAL-RES-R01-01-N1-FA-P2	ARRIVÉE	DEMO-BOREAL-PIC-P01-01-N1-FA-P3	COMMENTAI RE	Mission réappro : DEMO-B · étape 1/1 : DEMO-BOREAL-RES-R01-01-N1-FA-P2 → DEMO-BOREAL-PIC-P01-01-N1-FA-P3	UTILISATEUR	Administrateur

DATE	02/10/2026 09:55:30	N° MOUVEMENT	MVT-20261002055530356-3398	TYPE	Transfert entrant	PRODUIT	DEMO-B
						– Compote Azur	
QTÉ	+23	STOCK AVANT	0	STOCK APRÈS	23	DOCUMENT	—
DÉPART	DEMO-BOREAL-RES-R01-01-N1-FA-P2	ARRIVÉE	DEMO-BOREAL-PIC-P01-01-N1-FA-P3	COMMENTAI RE	Mission réappro : DEMO-B · étape 1/1 : DEMO-BOREAL-RES-R01-01-N1-FA-P2 → DEMO-BOREAL-PIC-P01-01-N1-FA-P3	UTILISATEUR	Administrateur

DATE	02/10/2026 09:54:45	N° MOUVEMENT	MVT-PICK-20261002055445-N1FAP2-05f643af-57b5-4fb8-8cc9-f29bf56cc34b	TYPE	Sortie de stock	PRODUIT	DEMO-A
						– Café Boréal	

À faire dans le logiciel

Effectuer un vrai transfert interne de B, grand rack vers magasin, avec une mission opérateur WMS, puis retrouver le mouvement dans l'historique.

À vérifier


Mission de transfert B exécutée ; la quantité totale est conservée.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

Écrans originaux - données fictives - 02/10/2026

28

25 / 45 - Mission d’inventaire



À faire dans le logiciel


Créer une mission pour B, compter une unité de moins et enregistrer l’écart réel.

À vérifier

Écart de comptage de -1 enregistré ; le stock commercial B devient 44.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

26 / 45 - Stocks et quarantaine



À faire dans le logiciel


Vérifier A80, B44 et C25 commerciaux + C5 en quarantaine.

À vérifier

A80, B44, C25 disponibles ; C5 en quarantaine, soit 154 physiques.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

27 / 45 - Historique WMS



À faire dans le logiciel


Retrouver les réceptions, réapprovisionnements, prélèvement et ajustement d’inventaire.

À vérifier

Traces des réceptions, transferts, prélèvement et correction de comptage.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

28 / 45 - Pilotage WMS



À faire dans le logiciel


Consulter les indicateurs du dépôt issus des opérations réalisées.

À vérifier

Indicateurs WMS alimentés par les opérations du parcours.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

29 / 45 - Copilote WMS



À faire dans le logiciel


Montrer les recommandations et explications disponibles, avec leurs données réelles.

À vérifier

Recommandations WMS consultées avec leurs données de contexte.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

30 / 45 - Pilotage achats



À faire dans le logiciel


Comparer commandé, reçu, reliquat et indicateurs fournisseur.

À vérifier

Quantités commandées, reçues et reliquat comparables ; B conserve 5 à recevoir.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

31 / 45 - Journal et dossier achat



À faire dans le logiciel


Ouvrir le dossier, les réceptions et les traces de la commande fournisseur.

À vérifier

Commande et réceptions retrouvées dans le journal d'origine.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

32 / 45 - Approvisionnement



À faire dans le logiciel


Consulter besoins, seuils, recommandations et propositions d’achat.

À vérifier

Besoins et propositions calculés selon les seuils des références.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

33 / 45 - Factures fournisseurs



À faire dans le logiciel


Ouvrir l’onglet Factures et montrer le rapprochement fournisseur.

À vérifier

Onglet Factures fournisseurs ouvert. Le parcours consulte cette fonction sans créer de facture.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

34 / 45 - Prix de revient et coûts



À faire dans le logiciel


Ouvrir le véritable calcul de prix de revient, ses paramètres et ses documents.

À vérifier

Calcul de prix de revient original consulté ; aucune simulation de résultat ajoutée.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

35 / 45 - Factures clients



À faire dans le logiciel


Montrer les fonctions de facturation, paiements, statuts et exports d’origine.

À vérifier

Fonctions de facturation et de paiement consultées ; aucune facture client créée par ce parcours.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

36 / 45 - Stock multi-sites



À faire dans le logiciel


Consulter les vues multi-sites et leur périmètre réel.

À vérifier

Vue multi-sites consultée. Les échanges réseau ne sont pas exécutés par cette Démo.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

37 / 45 - Transferts inter-sites



À faire dans le logiciel


Ouvrir le suivi et les fonctions de transferts entre sites.

À vérifier

Suivi inter-sites consulté. Le parcours n’effectue pas de transfert réseau.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

38 / 45 - Mouvements de stock



À faire dans le logiciel


Retrouver les écritures de stock et leurs justificatifs.

À vérifier

Mouvements réels et justificatifs du scénario retrouvables.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

39 / 45 - Pertes



À faire dans le logiciel


Ouvrir la gestion des pertes et ses contrôles.

À vérifier

Gestion des pertes consultée ; la traçabilité du refus qualité reste disponible.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

40 / 45 - RH et utilisateurs



À faire dans le logiciel


Montrer les salariés, absences, rôles et accès disponibles.

À vérifier

Écrans RH et accès consultés ; les comptes de la Démo restent fictifs.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

41 / 45 - Paramètres du logiciel



À faire dans le logiciel


Entreprise, familles, fiscalité, utilisateurs et paramètres disponibles dans les écrans habituels.

À vérifier

Paramètres et sites/opérateurs consultés dans l’interface d’origine.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

42 / 45 - Pilotage Supply Chain



À faire dans le logiciel


Montrer les indicateurs et graphiques de la chaîne logistique.

À vérifier

Indicateurs de la chaîne logistique alimentés par les données de la session.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

43 / 45 - Centre de Commandement IA



À faire dans le logiciel


Ouvrir les diagnostics, recommandations et actions disponibles du centre de commandement.

À vérifier

Diagnostics et recommandations du centre de commandement consultés.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l’explication.

44 / 45 - Rapports et exports



À faire dans le logiciel


Utiliser les rapports d'origine et exporter aussi la preuve horodatée de cette session.

À vérifier

Rapport exportable en PDF, HTML, JSON, CSV et brouillon e-mail avec PDF.

Opération du scénario : vérifier le résultat avant de poursuivre. Pause automatique permet de prolonger l'explication.

45 / 45 - Bilan dans le tableau de bord



À faire dans le logiciel


Terminer dans le véritable tableau de bord et revenir au mode normal depuis le sélecteur.

À vérifier

Bilan : stock disponible 149, physique 154, quarantaine 5, réservé 8, valeur 1 052 EUR.

Consultation du module : examiner les fonctions présentées. Pause automatique permet de prolonger l'explication.


Colis déjà validé : poursuivre sans doublon



À l'étape 21, si vous avez déjà contrôlé les articles, saisi 2 kg et validé le colis, la liste peut ne plus afficher de colis à préparer. Le colis est passé en expédition.

Cliquer Montrer / exécuter cette étape ou Suivant : le guide reconnaît la validation existante, conserve le poids et poursuit sans doublon. Après une visite libre de la 3D, Revenir à cet écran réouvre le colisage.

Réinitialiser exclusivement la Démo



Cliquer Réinitialiser la Démo, puis Réinitialiser les données fictives. L’ouverture de la confirmation suspend le défilement automatique. Annuler conserve les données.

Après confirmation : retour à 1/45, aucun dépôt, aucun stock et message Démo réinitialisée. Les produits et fournisseurs fictifs sont recréés pour recommencer. Exporter le rapport avant si vous souhaitez conserver la preuve de la session.

Si l'écran ne correspond pas au guide

Guide Colisage, écran 3D

Cliquer Revenir à cet écran. La consultation libre des menus reste possible ; ce bouton rétablit le module correspondant à l'étape.

3D avec zéro meuble ou emplacement

Choisir DEMO-BOREAL dans le sélecteur du jumeau 3D. L'annexe fictive peut être vide. Réinitialiser les filtres et revenir à la vue du dépôt si nécessaire. Boréal doit avoir été créé à l'étape 4.

Transition en cours

Attendre la fin : les commandes sont bloquées temporairement. Éviter de changer de module manuellement pendant une opération automatique.

Besoin de commenter

Cliquer Pause automatique et reprendre après l'explication. Choisir 90 secondes pour davantage de temps entre les étapes.

Message rouge

Lire le message et vérifier le module et les prérequis. Le guide s'arrête au lieu de simuler une réussite. Ne pas réinitialiser uniquement pour changer d'écran.

Rapport et e-mail

Exporter le rapport de session. Le brouillon e-mail prépare un fichier avec PDF ; il n'envoie aucun message automatiquement.